


THINKCAR PROG | Tutorial de emparejamiento de llaves para Volkswagen Sagitar 2018


THINK PROG, una herramienta inteligente de programación y emparejamiento de llaves desarrollada por THINKCAR. THINK PROG es compatible con THINKTOOL MASTER, THINKTOOL MASTER X y THINKTOOL MAX. En este artículo, le mostraremos cómo realizar el emparejamiento de llaves en un Volkswagen Sagitar 2018 con THINKTOOL master.

Aquí tiene la captura de pantalla con las instrucciones detalladas y los pasos a seguir.


1. Haga clic en «Diagnóstico».




2. Haga clic en «Europeo».




3. Haga clic en «VW».




4. Haga clic en «Escaneo inteligente».







5. Haga clic en «Borrar DTC».



6. Haga clic en «Función especial».




7. Haga clic en «Función antirobo».




8. Lea la información y haga clic en «Aceptar».







9. Haga clic en «Inmovilizador de 4.ª generación».




10. Conecte el vehículo según el diagrama de cableado y haga clic en «Aceptar».



11. Haga clic en «Instrumento CAN de 4.ª generación».




12. Haga clic en «Tipo de diagnóstico automático».




CDC+24C32XX+24C64	CDC+24C32XX+24C64 (A3/TT/R8)	06:25
NEC+24C32	NEC+24C64	
NEC 24C64 (A1)	NEC 24C64 (Q3)	
NEC 24C64 (2013)	NEC 24C64 2012 Color Screen	
NEC 24C64 2013 Color Screen	NEC35XX	
2013 Johnson Immobilizer	Motorola 9S12 Immobilizer	
Magneti Marelli NEC+95320		
VW VIN LFV2A21K4J VW V28.72 > Menu		


13. Después de que la información se escanee automáticamente, haga clic en «Aceptar».




14. Haga clic en «Copia de seguridad de datos EEPROM».



15. Introduzca el nombre del archivo guardado y haga clic en «Aceptar».




16. Haga clic en «Aceptar».




Regístrese como distribuidor y recibirá un bonito regalo de bienvenida. [Únase a nosotros ahora >](#)


Inicio de sesión para distribuidores




17. Haga clic en «Aceptar».




18. Siga las instrucciones y haga clic en «Aceptar».




19. Espere a que se realice la copia de seguridad de los datos sin realizar ninguna operación.




20. Una vez completada la copia de seguridad, haga clic en «Aceptar».







21. Haga clic en «Copia de seguridad de los datos del inmovilizador».




22. Introduzca el nombre del archivo guardado y haga clic en «Aceptar».




23. Haga clic en «Aceptar».




24. Haga clic en «Aceptar».







25. Haga clic en «Aceptar».




26. Una vez realizada la copia de seguridad, haga clic en «Aceptar».




27. Haga clic en «Leer datos del inmovilizador» y compruebe y registre los datos antirrobo.




28. Siga las instrucciones y haga clic en «Aceptar».







29. Haga clic en «Sí».




30. Introduzca el nombre del archivo guardado y haga clic en «Aceptar».




31. Haga clic en «Aceptar».




32. Una vez realizada la copia de seguridad, haga clic en «Aceptar».







33. Haga clic en «Aprender clave».




34. Determine el modelo de llave y haga clic en «Sí».



35. Introduzca el número de llaves y haga clic en «Aceptar».




36. Siga las instrucciones y haga clic en «Aceptar».



Regístrese como distribuidor y recibirá un bonito regalo de bienvenida. [Únase a nosotros ahora >](#)

Inicio de sesión para distribuidores



37. Después de completar el aprendizaje clave, haga clic en «Aceptar».

